


Control de Ubicaciones

Configuración General

Para habilitar el registro de ubicaciones debe habilitar la configuración en Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1- Inventarios - **Manejo de ubicaciones en afectaciones de inventarios**, la cual permitirá asignar ubicaciones por existencia de producto.



Para más información ir al [Manual](#)

Inventarios

Manejo de Inventarios ☐ PEPS ☐ UEPS ☒ Costo Promedio

Comparativo de existencias ☒ Existencia en sistema ☐ Existencia física ?

Afectar inventario en ventas ☒ Forma tradicional ☐ Por código de barras

Apartar en ventas ☒ Forma tradicional ☐ Por código de barras

☒ Manejo de ubicaciones en afectaciones de inventarios

Compras

Permisos

Para habilitar los permisos entre a: Administración – Nuestra Organización Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 5 - Manejo de Ubicaciones.

Asignar ubicaciones: Permitir asignar ubicaciones; Permite seleccionar las ubicaciones que ya se tienen capturadas en el sistema.

Editar Ubicaciones: Permitir editar ubicaciones, Permite al usuario agregar nuevas ubicaciones así como la capacidad de esta.

Para registrar las ubicaciones puede realizarlo de las siguientes maneras.

- A) Registrar ubicación al registrar entrada de mercancía.
- B) Registrar ubicación de la Existencia que ya está en almacén.
- c) Proceso de Entrada/Salida entre módulos.

Registrar ubicación al registrar entrada de mercancía.

Ajuste de Inventario

Para ingresar ubicación en Ajuste de Inventario, puede hacerlo de dos maneras:

Por partida:

Entre a Administración –Almacenes – Ajuste de Inventario.

Abra un nuevo registro, y agregue las partidas correspondientes, por medio de entrada rápida o por el botón de Agregar.

De clic en la partida para editarla, puede agregar información general en la pestaña General como lote o Fecha de Caducidad.

En la pestaña Ubicación, se mostrará una Ventana en donde los campos:

Ubicación: Permite agregar el nombre o referencia de la ubicación.

Capacidad: Permite indicar la cantidad máxima o limite que puede tener dicha ubicación.

Una vez teniendo estos datos se le da clic en el botón Agregar U.

Ubicación[Existencia] - Capacidad	Cantidad
Ubicación CCA 1 - [13.0000] - 20.0000	7
Ubicación CCA 2 - [16.0000] - 20.0000	
Ubicación CCA3 - [10.0000] - 10.0000	
Ubicación CCA 4 - [7.0000] - 20.0000	
Ubicación CC5 - [4.0000] - 20.0000	
TH1 - [0.0000] - 100.0000	
TH2 - [0.0000] - 100.0000	

Si agrega el nombre de una ubicación existente al intentar dar clic en el botón Agregar U, se mostrará un mensaje de alerta indicando que ya existe una ubicación en el mismo producto o dentro de otro producto, por lo que si desea continuar se duplicará el nombre de la ubicación.

masadmin5.erpweb.mx dice

AVISO: Ya existe la ubicación en este u otro producto. ¿Desea continuar?

Aceptar **Cancelar**

La columna Existencia permite indicar la cantidad de existencia que hay en esa ubicación, si se excede más de la capacidad permitida, el sistema mostrará una alerta indicando que la existencia sobrepasó la cantidad limite.

masadmin5.erpweb.mx dice

La cantidad a ingresar excede la capacidad de la ubicación. [20 < 23]

Aceptar

Si el producto tiene ubicaciones definidas, puede agregar en la columna existencia la cantidad a ubicar o bien dejarlo en blanco para que la existencia quede sin ubicar en el almacén.

De clic en Afectar Inventario, podrá ver la existencia así como las ubicaciones en Almacenes.

Por medio de un archivo .csv.


Las columnas que debe contener la plantilla son las siguientes:

Clave, No. de Parte o código de barras (Cualquiera según maneje), Cantidad (requerido), serie, lote (opcionales), Moneda, costo unitario, Fecha de caducidad, pedimento, aduana, Fecha de embarque, IDU (Esta columna se deja en blanco si la ubicación a agregar es nueva, sin embargo se respeta la columna), Ubicación y capacidad, esto dos últimos son requeridos para agregar la ubicación del producto, en caso de que ya exista la ubicación se puede agregar el dato UDI y al momento de subir el archivo el sistema le identificará el nombre de la ubicación.

Una vez llena la plantilla, guárdela en formato .csv delimitado por comas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Clave	Cantidad	Serie	Lote	Moneda	Costo Unitario	F. Caducidad	Pedimento	Aduana	Fecha Emb.	ID U.	Ubicación	Capacidad
2	11	5	S/N		MXN	150						UB01AJ001	20
3	11	5	S/N		MXN	150						Ubicacion CC	20
4	12	5	S/N		MXN	150						UB03AJ001	20
5	13	5	S/N		MXN	150						UB04AJ001	20
6	14	5	S/N		MXN	150						UB02AJ001	20
7	14	5	S/N		MXN	150						UB02AJ002	20
8	16	5	S/N		MXN	150							
9	17	5	S/N		MXN	150							
10													

Entre a Administración –Almacenes – Ajuste de Inventario.

Abra un nuevo registro, defina el almacén que recibirá la mercancía, de clic en el botón  para subir el archivo.

Le mostrará la siguiente ventana, de clic en Agregar Registros y siguiente.


Edición de la lista de artículos para ajustar.

Acción
☒ Agregar registros
☐ Eliminar registros

Siguiente >>

Cerrar

Seleccione el archivo a importar e indique la clave a identificar y de clic en aceptar y el aplicar, el archivo habrá subido correctamente las partidas así como cada una de sus ubicaciones.




De clic en afectar inventario.

Control de Compras

Para ingresar ubicación por medio de una compra, puede hacerlo dando entrada al producto por medio de un archivo .csv o por partida.

Por partida:

Ingresa a Compras, cargue las partidas al registro y en la pestaña Recepciones al almacén en la columna ubicación, de clic en el botón ? para ver más información.




Se mostrarán las ubicaciones del producto según el almacén a afectar, si el producto no tiene ubicaciones agregadas en dicho almacén deberá agregar una nueva para ubicar la existencia del producto.

En los campo de Nueva ubicación, indique la descripción de la Ubicación así como la capacidad de esta y de clic en el botón Agregar U.

En el campo Cantidad agregue la cantidad a ubicar, de clic en enviar y proceda a afectar Inventario.

Por medio de un archivo .csv


Entre a Compras, agregue las partidas a la operación y en la pestaña Recepciones al Almacén de clic en el botón  para exportar la plantilla .csv. De clic en Siguiente y descargue el archivo.



En caso de que desee agregar una ubicación existente en almacén al producto y conozca el Identificador interno de la ubicación, llene solamente la columna IDU, en caso de que requiera agregar una ubicación nueva llene la columna Ubicación y capacidad.

Nota: si la ubicación del producto ya se encuentra registrada en almacén y desea cambiarle su capacidad, no se podrá realizar por este medio, deberá ingresar al almacén y eliminarla y crear una nueva ubicación con su propia capacidad.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Clave	Num. Parte	Cod. de barr	Descripción	A recibir	Serie	Lote	F. Caducidad	ID U.	Ubicación	Capacidad
2	16	SNUBIC01	SNUBIC01	001 SIN UBIC	1						
3	18	UBITRAS01	UBITRAS01	001 UBICACI	1				22		
4	11	AJUBIC01		001 UBICACI	1				24		
5	14	AJUBIC02		002 UBICACI	1				18		
6	13	AJUBIC04		004 UBICACI	5				25		
7	12	AJUBIC03		003 UBICACI	5				26		
8	19	UBITRAS02		002 UBICACI	5					TH2	100
9	14	AJUBIC02		002 UBICACI	5					nueva ubic01	200
10	17	SNUBIC02		002 SIN UBIC	5						
11	18	UBITRAS01	UBITRAS01	001 UBICACI	5				22		
12	11	AJUBIC01		001 UBICACI	5				21		
13	16	SNUBIC01	SNUBIC01	001 SIN UBIC	5						
14											

Una vez editada la plantilla con las ubicaciones, entre a Compras y de clic en el botón , seleccione la opción Importar registros, de clic en siguiente.

Seleccione el archivo a importar y marque la opción Omitir primera línea al importar. De clic en aceptar.

Actualizar artículos por archivo:

Recepciones de Compra N°22

Archivo DEMO5-COMPRAS01.csv

☒ Omitir primera línea al importar

NOTA: Para el correcto funcionamiento de este procedimiento se debe ejecutar previamente la acción de exportación. Artículos serializados editar sólo número de serie y artículos con lote editar sólo número de lote y fecha de caducidad.
Formato para fecha: AAAA-MM-DD

De clic en cerrar y aplicar para afectar el inventario.

Registrar ubicación de la Existencia que ya está en almacén.

Entre a Administración – Almacenes – Existencias por Almacén.

Podrá crear las ubicaciones uno a uno dando clic en artículo, en la pestaña General se mostrará la siguiente ventana,

Movimientos del artículo en almacén: Matriz - General

General | Kardex | Compras | Ventas | Dev. de Clientes | Dev. de Proveedores | Ent. por Traspasos | Sal. por Traspasos

Información General

Clave: Fecha de alta:

Número de parte: Código de barras:

Descripción general del producto:

Presentación del Producto:

Datos particulares del registro en inventario

Pedimento: Aduana: Fecha de embarque:

Ubicación en el almacén

Ubicación	Capacidad	Existencia	Total U.
INVUbicación MTZ001	30.00	<input type="text" value="30.0000"/>	<input type="text" value="30.0000"/>

E. sin ubicación

En donde los campos:

Ubicación: Permite agregar el nombre o referencia de la ubicación.

Capacidad: Permite indicar la cantidad máxima o limite que puede tener dicha ubicación.

Una vez teniendo estos datos se le da clic en el botón Agregar Nueva Ubicación.

La columna Existencia permite indicar la cantidad de existencia que hay en esa ubicación, si se excede más de la capacidad permitida, el sistema mostrará una alerta indicando que la existencia sobrepasó la cantidad límite.

El dato **E. sin ubicación**, muestra la Existencia restante del producto que no tiene ubicación.

Puede seguir agregando más ubicaciones e ir añadiendo la existencia de dicha ubicación.

Por medio de un archivo .csv

Reubicar existencia que se encuentra en almacén.

Para reubicar la existencia que encuentra en el almacén debe descargar la plantilla.

De clic en el botón .

Exporte la Plantilla o archivo dando clic en Exportar registro de Ubicaciones, las columnas:

Almacén: Es el almacén en que se encuentra la existencia de dicho artículo.

Clave: Es la Clave del artículo.

Descripción: Es la descripción del artículo

Existencia: Es la existencia actual que se encuentra en el almacén.


IDU: Es el identificador interno de Ubicación, importante: si requiere agregar una misma ubicación a otros productos y conoce el identificador interno de ubicación solo puede llenar esta columna dejando en blanco las columnas ubicación y capacidad.

Ubicación*: Es la descripción de la ubicación.

Cantidad*: Podrá asignar la cantidad a ubicar, que no sobrepase tanto la existencia como la capacidad.

Capacidad*: Podrá indicar la cantidad máxima de la ubicación.

Las columnas marcadas con *, son aquellas a las que se les podrá hacer cambios, ya sea agregar una nueva ubicación, o editarla así como su capacidad y la cantidad a reubicar.

Para importar el archivo de clic nuevamente en  y seleccione el archivo, habilite la opción Omitir primera línea al importar y de clic en Siguiente.

Podrá visualizar los registros exitosamente importados.

Proceso de Entrada/Salida entre módulos.

Control de Ventas

Registre una operación de Ventas y agregue las partidas correspondientes, para dar salida a los productos la existencia **se descontará de la primera ubicación que se tiene dada de alta en la lista de ubicaciones del producto**, esto siempre y cuando se tenga habilitada la opción “Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura”, dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3.

Configuración del Sistema

Preferencias Generales 1 | Preferencias Generales 2 | Impuestos | Avanzadas 1 | Avanzadas 2 | **Avanzadas 3** | Avanzadas 4 | CFDi

Configuración avanzada

- ☐ Enlazar imágenes con la tienda virtual en cotización multimedia.
- ☐ Respetar p. neto (Al llevar dif. % de impuesto por sucursal).
- ☐ Generar Servicio desde Ventas al asignar Pedido
- ☐ Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos
- ☐ Opción de ver y modificar campo de unidad en Agregar productos
- ☒ **Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura**
- ☒ **Devolución al cancelar Remisión o Factura**

Existencias: ☐ Ver existencias globales del producto a cotizar ☒ Ver existencias por sucursal

☐ Descuentos y cargos automáticos por cliente.

Ejemplo:

Control de Ventas										
Venta	Seguimiento	Apartados	A entregar	Entregados	Devoluciones	Devueltos				
Almacén	Fecha	Nº Parc.	Clave	Descripción	Salieron	Precio	Serie	Lote	Remisión	
Matriz - General	2020-08-24 11:44:54	0	14	002 UBICACIÓN - AJUSTE	2.0000 Pieza	0.00				
Matriz - General	2020-08-24 11:44:54	0	17	002 SIN UBICACIÓN	2.0000 Pieza	0.00				
Matriz - General	2020-08-24 11:44:54	0	11	001 UBICACIÓN - AJUSTE	2.0000 Pieza	0.00				
Matriz - General	2020-08-24 11:44:54	0	16	001 SIN UBICACIÓN	2.0000 Pieza	0.00				

El producto con clave 14 tiene dos ubicaciones en almacén,

Datos particulares del registro en inventario

Pedimento: Aduana: Fecha de embarque


Ubicación en el almacén

Ubicación	Capacidad	Existencia	Total U.	
UB02AJ001	20.0000	23.0000	43.0000	✗
UB02AJ002	20.0000	20.0000	43.0000	✗
nueva ubic01	200.0000	0.0000	43.0000	✗

Ubicación Capacidad **Agregar nueva Ubicación** E. sin ubicación 66.0000

Si se revisa el Kardex, indica que el producto se tomó de la primera ubicación registrada.

Clave: 14			Descripción: 002 UBICACIÓN - AJUSTE:														
Fecha - Hora	Usuario	Almacen	Exis. Ant.	Referencia						Movimiento	Entradas	Salidas	Existencia	Nº Lote	Serie	Pedimento	Ubicación
<div>Compra Venta Traspaso Ajuste Préstamo Otras Pre-Tras</div>																	
2020-08-21 16:57:21	ines	Matriz - General	0.00	0	0	0	8	0	0	0 AJUSTE	100.0000		100.00 Pieza		S/N		UB02AJ001 : 20.0000 UB02AJ001 : 0.0000 UB02AJ002 : 20.0000
2020-08-21 17:05:16	ines	Matriz - General	100.00	0	0	0	10	0	0	0 AJUSTE	10.0000		110.00 Pieza		S/N		UB02AJ001 : 5.0000
2020-08-21 17:56:31	ines	Matriz - General	110.00	22	0	0	0	0	0	0 COMPRAS	1.0000		111.00 Pieza				TRAS02UBIC01 : 1.0000
2020-08-24 11:44:54	ines	Matriz - General	111.00	0	71	0	0	0	0	0 VENTAS		2.0000	109.00 Pieza				UB02AJ001 : 2.0000 UB02AJ002 : 0.0000

Cuando la configuración “Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura” se tenga deshabilitada, el usuario tendrá opción de seleccionar una ubicación dando clic en el botón  y afectar inventario manualmente.

Ejemplo, se da salida al mismo producto seleccionando la segunda ubicación.

Control de Ventas

Venta

Seguimiento

Apartados

A entregar

Entregados

Devoluciones

Devueltos

ALMACÉN Matriz - General

Clave	Descripción	Pedidos	A Entregar	Serie	Lote	Ubicación	Per
14	002 UBICACIÓN - AJUSTE	2.0000	2.0000	S/N		33 2	2.00
17	002 SIN UBICACIÓN	2.0000	2.0000				2.00
11	001 UBICACIÓN - AJUSTE	2.0000	2.0000				2.00
16	001 SIN UBICACIÓN	2.0000	2.0000				2.00

Ubicaciones de producto según almacén

Pendiente: 0.0000

Ubicación[Existencia]	Cantidad
UB02AJ001 - [23.0000] - 109.0000	
UB02AJ002 - [20.0000] - 109.0000	2.0000
nueva ubic01 - [0.0000] - 109.0000	

*SL: Sin Lote.

Enviar Limpia


Cómo se muestra en el Kardex:

2020-08-24 11:44:54	ines	Matriz - General	111.00	0	71	0	0	0	0	0 VENTAS	2.0000	109.00 Pieza	UB02AJ001 : 2.0000 UB02AJ002 : 0.0000	150.00
2020-08-24 11:56:32	ines	Matriz - General	109.00	0	72	0	0	0	0	0 VENTAS	2.0000	107.00 Pieza	UB02AJ002 : 2.0000	150.00

Devolución de Ventas

Al realizar una Devolución, puede registrar la entrada del artículo en la ubicación del que se le dio salida o bien puede agregar una ubicación nueva.

La Devolución se puede realizar tanto de Ventas – pestaña Devoluciones, o entrando a Administración – Almacenes Devoluciones.

En la operación de Devolución se le mostrará el producto así como las columnas cantidad a devolver y Ubicación, de clic en el botón  para ver más información.

Se mostrarán las ubicaciones del producto según el almacén de donde salió dicha mercancía, sin embargo si no requiere regresar la mercancía a la ubicación origen, puede crear una nueva y ubicar la existencia.

En los campo de Nueva ubicación, indique la descripción de la Ubicación así como la capacidad de esta y de clic en agregar Ubicación.

Devolucion

Operacion

Nº 6

Fecha 2020-08-24

Sucursal Matriz

Registró De La Cruz Rafael María Ines

Detalles

Nº 71

Remision 44

Factura

2020-08-24

ALMACEN PREDETERMINADO

Matriz - General

Clave	Descripción	Entregados	A Devolver	Serie	Lote	Pedimento	Ubicación	Devueltos	Restantes
14	002 UBICACIÓN - AJUSTE	2.00	<input type="text" value="2"/>	S/N	<input type="text"/>	SP	33 1,41 1	0.00	2.0000
17	002 SIN UBICACIÓN	2.00	<input type="text" value="2"/>	S/N	<input type="text"/>	SP		0.00	2.0000
11	001 UBICACIÓN - AJUSTE	2.00	<input type="text" value="2"/>					0.00	2.0000
16	001 SIN UBICACIÓN	2.00	<input type="text" value="2"/>					0.00	2.0000

Ubicaciones de producto según almacen

*Nueva Ubicación:

Ubicación

Capacidad

Agrear U

No hay existencias del artículo en el almacen.

Enviar

Limpia

En el campo Cantidad agregue la cantidad a ubicar, de clic en enviar y proceda a afectar Inventario.

Trasposos entre almacenes

Ahora en el Traspaso de Mercancía de un almacén a otro, se pueden agregar ubicaciones de la existencia del producto tanto de Salida como de Entrada, y se puede realizar:

Por Partida:

Entre a Administración – Almacenes – Traspaso, realice un nuevo registro y agregue las partidas.

Al seleccionar/editar cada partida se mostrará una ventana con las características generales del producto, así como dos Campos:

Ubicaciones S: En donde podrá seleccionar la ubicación origen del producto y la cantidad a salir de dicha ubicación.

Datos particulares

Descripción

0001 TRASPASO .CSV PRUEBA UBIC

Clave

300273

Serie

S/N

Lote

Caducidad

Pedimento

Aduana

Fecha emb.

Ubicaciones S

Ubicaciones E

Ubicaciones de producto según almacén

Pendiente: 1.0000

Ubicación[Existencia]	Cantidad
TRASUBIC 001 - [0.0000] - 50.0000	
TRASUBIC 002 - [0.0000] - 50.0000	

*SL: Sin Lote.

Enviar

Limpia

Ubicaciones E: En donde podrá seleccionar la ubicación destino del producto y la cantidad a entrar en dicha ubicación, en caso de no contar con alguna, se le da la opción de agregar una ubicación, la capacidad y la existencia que entrará en esta.

Datos particulares

Descripción

0002 TRASPASO .CSV PRUEBA UBIC

Clave

300274

Serie

S/N

Lote

Caducidad

Pedimento

Aduana

Fecha emb.

Ubicaciones S

191|20

Ubicaciones E

Ubicaciones de producto según almacén

Pendiente: 30.0000

Ubicación[Existencia] - Capacidad	Cantidad
PRODUBIC 002 - [0.0000] - 20.00	20

*Nueva Ubicación:

Ubicación

Capacidad

Agrear U

Enviar

Limpia

Por medio de un archivo.csv


Para subir partidas con ubicación al registro de Traspasos por medio de una plantilla, debe agregar las siguientes columnas.

Clave, no. de parte o código de barras, Cantidad, serie, lote, F. de caducidad, pedimento, Aduana, Fecha de Embarque, en caso de que no llene alguna de estas columnas, debe guardar su espacio, adicional agregar las siguientes columnas:

IDU, ubicación y capacidad, en donde agregará la ubicación de salida del producto,

IDU E, Ubicación E y capacidad E, en donde podrá agregar la ubicación de entrada del producto, si es nueva ubicación, podrá agregar el nombre y capacidad.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Clave	Cantidad	Serie	Lote	F. Caducidad	Pedimento	Aduana	Fecha Emb.	ID U.	Ubicación	Capacidad	ID U.E	Ubicación E	Capacidad E
2	14	5	S/N							UB02AJ001	20		PROD01	20
3	16	5											PROD01	20
4	18	5												
5	19	5							18			4		
6	17	5										4		

Una vez llena la plantilla de clic en  para importar la plantilla.

Seleccione el archivo y de clic en aceptar.

Agregar partidas desde archivo:

Nº Traspaso: 8

Archivo DEMO5-TRASPASO01.csv 2MB Máx.

Identificar por: ☒ Clave ☐ Número de Parte ☐ Código de barras

☒ Omitir primera línea al importar



Archivo en formato txt/csv. El contenido por línea debe ser:
 [clave], [cantidad], *[serie], *[lote], *[caducidad], *[pedimento], *[aduana], *[fecha de embarque] (cada valor separado por una coma)
 Ejemplo: 9310,9,,09161991,2017-02-01 (Notese que al no tener serie se respeta su espacio)


* Datos opcionales

Su archivo se habrá importado con las ubicaciones correspondientes, de clic en el botón Traspasar.

Prestamos

Registre un préstamo y agregue las partidas.

Para agregar ubicación al producto de clic  para editar los datos de las partidas y de clic en el icono , se le mostrará la siguiente ventana en donde podrá agregar la cantidad de productos que saldrán de dicha ubicación.



Ubicaciones de producto según almacen


Pendiente: 1.0000


Ubicación[Existencia]	Cantidad
INVUbicación MTZ001 - [28.0000] - 49.0000	1

*SL: Sin Lote.

Enviar Limpiar

Importante: Si no agrega ubicación, al registrar el préstamo, el sistema descontará la existencia de la primera ubicación que se tiene dada de alta en la lista de ubicaciones del producto.

Para regresar los productos de clic en el botón Entrada, si desea regresar los productos en alguna ubicación de clic en el icono  para ubicar la cantidad a regresar.



Clave	Serie	Descripción	Prestados	A Regresar	Devueltos	Vendidos	Ubicación
300267	S/N	001 INVENTARIOS - UBICACIÓN	1.0000	0	0.0000	0.0000	

Ubicaciones de producto según almacen

Pendiente: 0.0000

Ubicación[Existencia] - Capacidad	Cantidad
INVUbicación MTZ001 - [27.0000] - 30.00	

*Nueva Ubicación: Ubicación Capacidad Agregar U

Enviar Limpiar

Si desea agregar una ubicación diferente puede registrarla en el campo de Nueva ubicación.

Nota: Si el préstamo es registrado en una operación de Venta, las ubicaciones, tomarán las condiciones de Ventas, de acuerdo a su configuración.

Producción

Agregue un nuevo registro de producción, seleccione el producto terminado, así como la materia Prima; para agregar la ubicación de clic sobre cada partida y de clic en el icono ? para ver las ubicaciones correspondientes del producto.

Descripción: Cemento Cruz Azul

Nº Lote: F.Caducidad:

Ubicaciones:

Ubicaciones de producto según almacén

Pendiente: 0.0000

Ubicación[Existencia]	Cantidad
Ubica CCA A 1 - [3.0000] - 3.0000	1

*SL: Sin Lote.

Enviar Limpia

Una vez indicado de que ubicación se dará salida el producto, asigne la ubicación de entrada del Producto terminado dando clic en el botón **Ubicación**.

Notas y Observaciones

Producción

Nº Lote: Producción: General:

Ubicación

Enviar Restablecer Aplicar

Ubicaciones de producto según almacén

Pendiente: 0.0000

Ubicación[Existencia] - Capacidad	Cantidad
Ubica MCCA 1 - [1.0000] - 20.0000	1.0000

*Nueva Ubicación: Ubicación: Capacidad: Agregar U

Enviar Limpia

Proceda a asignar lote y afectar inventario.

En caso de que no asignar ubicación al producto terminado, automáticamente el producto se asignará a la primera ubicación registrada.